

Erweiterung contao- pdfforms-bundle (DE)

Diese Contao-Erweiterung von Softleister erweitert den Formulargenerator um die Möglichkeit, mit den im Online-Formular eingegebenen Daten eine PDF-Vorlage auszufüllen, zu speichern und zu versenden.

Die Erweiterung **contao-pdfforms-bundle** installiert sich als eingeschränkte Demo. Die Demoversion druckt bei vollem Funktionsumfang einen Demo-Hinweis in das PDF und ist auf 2 Ausgabeseiten begrenzt.

Mit einem Lizenzkey wird die volle Funktionalität freigeschaltet. Die Lizenz erlaubt ihnen den Einsatz der Erweiterung in der beim Kauf angegebenen Domain. Der Einsatz in weiteren Domains bedarf einer zusätzlichen Lizenz.

Die Contao-Versionen 5.3 und 5.7 benötigen unterschiedliche Releases der Erweiterung:

- Contao 5.3 ... 5.6: contao-pdfforms-bundle ^2.3
- Contao 5.7 ... : contao-pdfforms-bundle ^2.4

Stand: Version 2.4.1 - 14.03.2026

Softleister, Dipl. Ing. Hagen Klemp, info@softleister.de, www.softleister.de

Inhalt:

- [1. Voraussetzungen](#)
- [2. Zusammenspiel mit anderen Erweiterungen](#)
- [3. Installation](#)
- [4. Erweiterte Formulareigenschaften](#)
- [5. Definition der Positionen im PDF](#)
- [6. Einrichten des Mailanhangs](#)
- [7. Verzeichnisschutz, geschütztes PDF](#)

- [8. InsertTags](#)
- [9. Für Programmierer und Entwickler](#)
- [10. Troubleshooting](#)

1. Voraussetzungen

Die Erweiterung in Version **2.4** ist für **Contao 5 ab Version 5.7** freigegeben:

Für **Contao 5 mit Version 5.3 ... 5.6** verwenden Sie bitte Version 2.3.

Für die Installation wird der Composer oder der Contao Manager benötigt.

2. Zusammenspiel mit anderen Erweiterungen

Mit folgenden Erweiterungen kann contao-pdfforms-bundle zusammen genutzt werden:

notification_center (terminal42/notification_center)

contao-pdfforms-bundle versendet über die normalen „Contao Formulargenerator-Übertragungen“. Mittels Token kann die erzeugte Datei an die Mail angehängt werden.

mp_forms (terminal42/contao-mp_forms)

Ab pdf_forms Version 2.1 werden auch mehrseitige Formulare unterstützt, die mit mp_forms aufgebaut sind.

Anmerkung: mp_forms ist für Contao 5.7 noch nicht verfügbar, konnte daher nicht getestet werden.

fineuploader (terminal42/contao-fineuploader)

Ab pdf_forms Version 2.2 können auch Uploads über den Fine Uploader verwendet werden. Die Formularfelder haben dann den Namen fileuploader_0...x (wobei fineuploader der vergebene Feldname ist).

Anmerkung: fineuploader ist für Contao 5.7 noch nicht verfügbar, konnte daher nicht getestet werden.

3. Installation

Installieren Sie die Erweiterung einfach mit dem **Contao Manager**, suchen Sie nach

PDF-Formularausgaben oder **do-while/contao-pdfforms-bundle**

oder auf der Kommandozeile mit dem Composer:

```
composer require do-while/contao-pdfforms-bundle
```

Für Contao 5.3 ... 5.6 müssen Sie im Contao Manger der Version auf ^2.3 einstellen!

Sie können die Erweiterung erst als Demo installieren und die Eignung für Ihr Projekt prüfen, die Demo hat alle Features, ist nur auf 2 Ausgabeseiten begrenzt. Bevor Sie dann Online gehen, benötigen Sie Ihren Lizenzcode:

www.softleister.de/kontakt/anfrage.html?erw=pdfforms

Den Lizenzcode tragen Sie in die `.env.local` - Datei im Basisverzeichnis der Contao-Installation ein. Genauer ist das in Ihrem Lizenzdokument beschrieben, was Sie nach dem Kauf der Lizenz erhalten.

4. Erweiterte Formulareigenschaften

Nach erfolgter Installation stehen Ihnen in den Eigenschaften des Formulargenerators weitere Funktionen zur Verfügung:

Unter der Überschrift *PDF-Formular ausfüllen* können Sie die Erstellung einer PDF-Datei einschalten.

PDF-Formular ausfüllen

PDF-Formular ausfüllen
Ausfüllen einer PDF-Vorlage

PDF-Vorlage-Datei*
files/pdf/vorlagen/10seiten.pdf (7,7 KiB)
Auswahl ändern
Bitte wählen Sie die PDF-Datei als Vorlage aus. Sie haben so die

Verzeichnis zur Speicherung
files/pdf/documents
Auswahl ändern
Bitte wählen Sie das Verzeichnis aus, wo die PDF-Dateien gespeichert

Dateinamen erweitern
_{{date::ymd_His}}
Ergänzen Sie den Dateinamen mit InsertTags, z.B. {{date::ymd_His}}, um ihn

Weiterverarbeitung
PDF-Datei speichern
Was weiter mit dem PDF passieren soll

Speichern im Home-Verzeichnis
Bei eingeloggtem Benutzer, soll das PDF abweichend im dessen privaten

Sie geben eine **PDF-Vorlagendatei** vor, in der das unausgefüllte Formular enthalten ist. Bitte beachten Sie, dass die PDF-Spezifikation 1.4 (Acrobat 5.x) vorliegen muss, Sie müssen ggf. die Vorlage unter einem älteren PDF-Format abspeichern.

Die PDF-Vorlage wird als Kopie mit den Online-Eingaben ausgefüllt und gespeichert. Die Seitengrößen der Vorlagenseiten werden übernommen.

Sie können unter **Weiterverarbeitung** angeben, dass die erzeugte Datei als Mailanhang in der Formularmail enthalten sein soll.

Für das Speichern der PDF-Dateien geben Sie ein **Verzeichnis zur Speicherung** an. Hier werden die erzeugten, ausgefüllten PDFs abgelegt. Mit der Checkbox **Speichern im Home-Verzeichnis** können Sie erreichen, dass bei eingeloggten Benutzern, die ein eigenes Home-Verzeichnis haben, dort das PDF abgelegt wird. Gibt es kein Home-Verzeichnis oder ist der Versender nicht eingeloggt, dann wird das normale angegebene Verzeichnis zur Speicherung verwendet.

Der Dateiname besteht aus dem Formularnamen und einem Zeitstempel, sie können den Aufbau des Dateinamen im Feld **Dateinamen erweitern** anpassen. Der Standardeintrag hängt das

aktuelle Datum und Uhrzeit an. Die Verwendung von InsertTags ist möglich.

Es ist möglich **Mehrfach-Vorlagen** in einer Vorlagen-PDF zu verwalten. Dazu stehen alle möglichen Ausgabeseiten hintereinander in der Vorlage-PDF. Durch Angabe der steuernden Felder als Bedingung kann die Ausgabe auf bestimmte Seiten beschränkt werden.

Mehrformular-Vorlage

Bedingung	Seiten aus der PDF-Vorlage
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> :: tarif~A v </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> 1-3,7 📄 🗑️ </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> :: tarif~B v </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 4-6,7 📄 🗑️ </div>

Ist die Bedingung erfüllt, werden nur die angegebenen Seiten in Enthält die Vorlagendatei mehrere Formulare, können hier zutreffende Seiten definiert werden, z.B. 1-4,7,10. Lassen Sie die Felder leer, um alle Seiten zu

Alle gültigen Vorlagenseiten übernehmen
 Übernimmt auch Vorlagenseiten ohne Positionseinträge in das PDF.

<p>Grund-Offset</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">-4.8</div> <p style="font-size: 0.8em;">X- und Y-Verschiebung in Millimeter aller Positionen auf den Seiten.</p>	<p>Schreibfarbe im PDF</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">2012a3</div> <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #0000FF; margin-left: 5px;"></div> <p style="font-size: 0.8em;">Bitte wählen Sie die Stiftfarbe für das Ausfüllen der Einträge aus</p>
<p>Titel</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Immobilien-Expertise</div> <p style="font-size: 0.8em;">Titel des PDF-Dokuments</p>	<p>Autor</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">meineFirma.tld</div> <p style="font-size: 0.8em;">Angegebener Autor in den PDF-Eigenschaften</p>

In Beispiel gibt es ein Radiobutton-Element, wo man Tarif A oder B wählen kann. Entsprechend der Auswahl im Formular werden nur die angegebenen Seiten ausgegeben, so sind für Tarif A die Seiten 1, 2, 3 und 7 auszugeben, für Tarif B die Seiten 4, 5, 6 und 7 (Die Seitenzahlen beziehen sich immer auf die Vorlage). Mit weiteren Bedingungen lassen sich ggf. auch Anhänge steuern. Wenn Sie das Element Mehrfach-Vorlagen komplett leer lassen, wird das komplette Vorlagen-PDF verwendet.

Mit **Alle gültigen Vorlagenseiten übernehmen** steuern Sie, ob alle Vorlagenseiten in das PDF übernommen werden sollen, oder nur die Seiten, auf denen gültige Positionen eingetragen werden. So hat man die Möglichkeit, auch optionelle Seiten über die Vorlage anzulegen. Sollte trotzdem mal eine einzelne leere Seite (wie z.B. AGB) enthalten sein, geben Sie hierfür eine Position an, die ein Leerzeichen abdruckt. Bei Mehrfach-Vorlagen bezieht sich „Alle Seiten“ nur auf die über die Bedingungen freigegebenen Seiten der Vorlage.

Wenn Sie das Formular vermessen und die Positionen eintragen, kommt es häufig zu Differenzen zum Papierrand. Diese Verschiebung trifft dann auf alle Positionen des PDFs zu. Um nicht jede Position anpassen zu müssen, können Sie einfach den **Grundoffset** durch einen Eintrag in den Formulareigenschaften ausgleichen.

Für die Darstellung können Sie die **Schreibfarbe im PDF** und für die Dateieigenschaften den **Titel** und den **Autor** eintragen.

Die Schreibfarbe kann in den einzelnen Positionen individuell überschrieben werden, z.B. um eine

Überschrift farblich abzusetzen.

Es ist möglich, das erzeugte PDF mit einem Passwort zu schützen. Es gibt dazu 2 Möglichkeiten:

PDF schützen
Das PDF wird mit Passwortschutz versehen

PDF-Passwort für Berechtigungen

Wenn dieses Feld leer bleibt, wird ein Zufallspasswort erzeugt

PDF-Passwort zum Öffnen

Lassen Sie das Feld leer, wenn Öffnen ohne Passwort möglich sein soll.

Berechtigungen

- Alle auswählen*
- Drucken
- Drucken in hoher Auflösung
- Ändern des Dokuments
- Seiten einfügen, drehen, löschen, Lesezeichen
- Seitenentnahme
- Kopieren von Inhalten
- Kommentieren
- Formularfelder ausfüllen

Markieren Sie alles, was ohne Passwort möglich sein soll.

a) Einschränkung der **Berechtigungen**, geben Sie hier alle freigegeben Berechtigungen an. Wenn das PDF-Passwort für Berechtigungen leer gelassen wird, wird ein Zufallspasswort erzeugt. Das Passwort ist dann unbekannt.

b) Passwortschutz beim **Öffnen** des Dokuments

Sie können hier ein Passwort eintragen, um das unberechtigte Öffnen des PDFs zu verhindern. Versenden Sie das Passwort zur Sicherheit in einer separaten Mail oder per SMS oder einem geeigneten Messenger.

Anmerkung: Der PDF-Schutz ist nicht absolut sicher. Mit geeigneten Programmen kann das Passwort u.U. umgangen werden!

Eigene Fonts verwenden:

Eigener Font (normal)

Wählen Sie hier ihre Fontdatei für die regular-Schrift oder lassen Sie das

Eigener Font (fett)

Wählen Sie hier ihre Fontdatei für die bold-Schrift oder lassen Sie das Feld

Eigener Font (kursiv)

Wählen Sie hier ihre Fontdatei für die italic-Schrift oder lassen Sie das Feld

Eigener Font (fett+kursiv)

Wählen Sie hier ihre Fontdatei für die bold-italic-Schrift oder lassen Sie das

Für die 4 möglichen Schriftschnitte (normal, fett, kursiv, fett+kursiv) in den PDF-Positionen können jeweils TTF- oder OTF-Schriften zugeordnet werden. Wo keine Schrift gewählt ist, bleibt die Standardschrift bestehen.

Es ist auch möglich verschiedene Schriften den Schriftschnitten zuzuordnen. So kann beispielsweise eine Schmuckschrift für besondere Effekte dem Schriftschnitt fett+kursiv zugeordnet werden um Einträge hervorzuheben.

5. Definition der Positionen im PDF

In der Übersicht der angelegten Formulare gibt es einen zusätzlichen Icon (ein PDF-Symbol), wenn die PDF-Erstellung aktiv ist. In der nachfolgenden Tabelle werden die Positionen der Einträge im Vorlagen-PDF festgelegt. Es können beliebig viele Positionen angelegt werden.

[← Zurück](#) [+ Neue Position](#) [📄 Download Test-PDF](#) [✎ Mehrere bearbeiten](#) [🔍 Filtern](#)

Es gibt die Möglichkeit direkt im Backend ein ausgefülltes **Test-PDF** zu erzeugen. Damit können Sie schnell überprüfen, ob alle Positionen die richtigen Stellen im Formular ausfüllen. Alle veröffentlichten Positionen werden ausgegeben, bei Formularfeldern steht dort der Feldname. Da keine Eingangsdaten verfügbar sind, werden die Bedingungen nicht abgeprüft, es werden also alle Felder und alle Seiten in das Test-PDF übernommen.

▼ Positionstyp

Positionstyp

Textposition ▼

Art der Position auswählen

Es gibt verschiedene Typen der Positionen:



- **Textposition** - Ausgabe von Formularinhalten, Texten und InsertTags
- **Bildposition** - Ausgabe von Bilddaten
- **Barcode** - Ausgabe eines Barcodes aus Formularinhalten, Text, InsertTags

Anlegen der einzelnen Positionen:

a) Textpositionen

PDF-Formular ausfüllen

Eingaben und Texte

Feldname oder "Text"	Bedingung	Invertierung	
nachname	-	verwendet	 
","	vorname	verwendet	 
vorname	-	verwendet	 

Geben Sie den Feldnamen an, oder in Eingaben und/oder Texte, die hier ins PDF eingefügt werden sollen

Der Text wird nur ausgegeben, wenn das Feld

Invertierung: verwendet =

Textfarbe überschreiben

Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie die Standard-Textfarbe für diese Position

Keine automatischen Leerzeichen
Unterdrückt das automatische Einfügen von Leerzeichen zwischen den

Bemerkungen und Notizen

kompletter Name

Diese Hinweise werden nicht öffentlich angezeigt

Im ersten Abschnitt werden die einzutragenden Informationen eingestellt. Es gibt folgende Möglichkeiten:

- einen Feldnamen aus dem Formular
- ein fester Text in Anführungszeichen
- InsertTags müssen auch in Anführungszeichen gesetzt werden, da sie als Text verarbeitet werden sollen

Im Beispiel sind das die Formularfelder nachname und vorname und ein fester Text mit Komma. Diese einzelnen Definitionszeilen werden mit Leerzeichen aneinander gereiht (kein Leerzeichen vor einem Komma). Sollte das **automatische Leerzeichen** in seltenen Situationen stören, kann man dieses abschalten.

In der 2. Spalte kann für die Ausgabe eine Bedingung programmiert werden. Wenn die Bedingung leer ist, wird die Position immer ausgegeben. Im Beispiel ist das Komma abhängig davon, ob das Feld **vorname** im Formular ausgefüllt (verwendet) wurde. Das Komma wird also nur ausgegeben, wenn der vorname ausgefüllt wurde.

Zusätzlich kann die Bedingung invertiert werden:







verwendet = Feld ausgefüllt / Checkbox oder Radiobutton ausgewählt

leer = Feld ist leer / Checkbox oder Radiobutton nicht ausgewählt

Die festen Texte können auch InsertTags enthalten:

PDF-Formular ausfüllen

Eingaben und Texte

Feldname oder "Text"	Bedingung	Invertierung	
ort	ort	verwendet	 
","	ort	verwendet	 
"{{date::d.m.Y}}"	-	verwendet	 

Geben Sie den Feldnamen an, oder in
Eingaben und/oder Texte, die hier ins PDF eingefügt werden sollen

Der Text wird nur ausgegeben, wenn das Feld



Invertierung: verwendet =

In diesem Beispiel wird "Berlin, 04.02.2024" oder aber nur "04.02.2024" im PDF eingetragen, je nachdem, ob **ort** angegeben ist oder nicht.

Um Checkboxen in der PDF-Vorlage anzukreuzen, verwendet man ein "X" mit dem Checkbox-Wert in der Bedingung

PDF-Formular ausfüllen

Eingaben und Texte

Feldname oder "Text"	Bedingung	Invertierung	
"X"	agb_akzeptiert~1	verwendet	 

Geben Sie den Feldnamen an, oder in
Eingaben und/oder Texte, die hier ins PDF eingefügt werden sollen

Der Text wird nur ausgegeben, wenn das Feld ausgefüllt

Invertierung: verwendet =

In der Zeile „Bemerkungen und Notizen“ können Sie Hinweise zu der Position speichern, beispielsweise bei Checkboxen oder Radiobuttons, wo nur ein „X“ ausgegeben wird, kann hier für die Backend-Ansicht die Option beschrieben werden.

Möchten Sie alle angekreuzten Werte in einer kommagetrennten Liste als Text anzeigen, dann geben Sie nur den Feldnamen an.

Im folgenden Teil des Backend-Formulars geht es um die Position im PDF, wo genau die gewählte Information eingetragen wird und um die Schriftattribute.

▼ Position und Attribute

Seite im PDF*

Seite, auf der die Position eingefügt werden soll

Position in X und Y*

Position im mm von der oberen, linken Ecke. Beginnt die Angabe mit + oder

Ausrichtung

Ausrichtung bezogen auf die Position.

Textattribute

Alle auswählen

Fett

Kursiv

Attribute Fett oder Kursiv für die eingefügten Texte

Rechter Rand

Optionelle Randeinstellung, als Umbruchgrenze bei langen Texten

Textgröße

Font Textgröße in pt

Text-Transformation

Hier können Sie einen Text-Transformationsmodus auswählen.

Die **Position** besteht aus der PDF-Seite (bezieht sich auf die Seite in der Vorlage), dem horizontalen Abstand vom linken Seitenrand und dem vertikalen Abstand vom oberen Rand. Optionell kann auch ein rechter Rand eingegeben werden. Das ist oft sinnvoll bei Formularfeldern vom Typ Textarea, wo der Zeilentext umbrechen soll. Abhängig von der verwendeten Schriftart gibt es möglicherweise eine konstante Verschiebung durch Über- und Unterlängen im Font. Eine gute Möglichkeit, die Positionen zu ermitteln, ist das Ausmessen der PDF-Seite in Programmen, wie Photoshop. In einem Positionstest kann schnell der Versatz ermittelt und in den anderen Positionen eingerechnet werden.

Hinweis: Die Positionen beziehen sich immer auf den Grund-Offset in den Formulareigenschaften.

Beginnt eine Positionsangabe mit + oder -, dann wird die Position **relativ** zu vorigen Position platziert. Beispielsweise kann man durch Y-Position „+5“ die Ausgabe auf 5 mm unter der letzten Ausgabeposition setzen.

b) Bildposition

Für die Einbindung von Bildern in das PDF gibt es 4 Möglichkeiten:

- Ein Bild aus der Dateiverwaltung auswählen
- Ein Bild aus dem Upload, also aus dem Formular übernehmen
- Ein Bild, was als DataStream in den Formulardaten enthalten ist (z.B. aus der Unterschriften-Erweiterung [do-while/contao-signature-formfield-bundle](#))
- Ein Bild über die UUID der Datei einbinden (z.B. 735e095f-a30e-11ee-9009d02fd8b3)
- Ein Bild über die Pfadangabe einbinden (z.B. files/contaodemo/media/demo-images/contao-on-blue.jpg)

Position und Attribute

Seite im PDF*

1

Seite, auf der die Position eingefügt werden soll

Bedingung

-

Die Position wird nur ausgegeben, wenn die Bedingung erfüllt ist oder die

nicht vorhanden
nicht vorhanden = nicht ausgewählt/nicht ausgefüllt.

Position in X und Y*

25 100


Position im mm von der oberen, linken Ecke. Beginnt die Angabe mit + oder

Abmessungen*

50 50

Größe des Rahmens Breite x Höhe in mm. Wird ein Wert mit 0 angegeben,

Bei allen Bildpositionen wird die Seite, die Position und die Größe angegeben. Das Bild wird immer auf die angegebenen Maße zurecht geschnitten (MODE_CROP = Exaktes Format). Zusätzlich ist es möglich, eine Bedingung für die Einbindung anzugeben, das Bild wird dann nur eingebunden, wenn die Bedingung erfüllt ist. So lassen sich beispielsweise Bilder passend zu einem Auswahlfeld einbinden.

<p>▼ Bildauswahl</p> <p>Bildquelle</p> <p>Datei</p> <p>Bild aus Datei oder aus einem Data-Stream verwenden.</p> <p>Bild*</p>  <p>Auswahl ändern</p> <p>Wählen Sie das Bild aus</p>	<p>▼ Bildauswahl</p> <p>Bildquelle</p> <p>Upload-Datei</p> <p>Bild aus Datei oder aus einem Data-Stream verwenden.</p> <p>Bilddaten*</p> <p>stdupload</p> <p>Definieren Sie das Formularfeld, das die Bilddaten enthält oder eine UUID.</p>
<p>▼ Bildauswahl</p> <p>Bildquelle</p> <p>Data-Stream</p> <p>Bild aus Datei oder aus einem Data-Stream verwenden.</p> <p>Bilddaten*</p> <p>signature</p> <p>Definieren Sie das Formularfeld, das die Bilddaten enthält oder eine UUID.</p>	<p>▼ Bildauswahl</p> <p>Bildquelle</p> <p>UUID oder Pfad der Datei</p> <p>Bild aus Datei oder aus einem Data-Stream verwenden.</p> <p>Bilddaten*</p> <p>files/contaodemo/media/demo-images/contao-on-bl</p> <p>Definieren Sie das Formularfeld, das die Bilddaten enthält, eine</p>

Contao 5.7: Jetzt ist es möglich, mit dem Datei-Upload mehrere Dateien hochzuladen. Um eine bestimmte Datei davon adressieren zu können, wird an den Feldnamen ein `_0`, `_1`, ... angehängt. Beispiel: ist der Feldname `stdupload` und es werden 3 Dateien hochgeladen, dann sind die Dateien unter den Feldnamen `stdupload_0`, `stdupload_1` und `stdupload_2` erreichbar.

c) Barcode

Binden Sie einen Barcode aus Ihren Daten in das PDF ein:

∨ Positionstyp

<p>Positionstyp</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Barcode ∨ </div> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 2px;">Art der Position auswählen</p>	<p>Barcode-Typ</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> QR-Code - bessere Fehlerkorrektur ∨ </div> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 2px;">Wählen Sie einen Barcodetyp aus</p>
--	--

∨ PDF-Formular ausfüllen

Eingaben und Texte

Feldname oder "Text"	Bedingung		
:: {{{custom::artikelnummer}}}	-	verwendet	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Geben Sie den Feldnamen an, oder in	Der Text wird nur ausgegeben, wenn das Feld	Invertierung: verwendet =	
Eingaben und/oder Texte, die hier ins PDF eingefügt werden sollen			

Textfarbe überschreiben

111666

Keine automatischen Leerzeichen
Unterdrückt das automatische Einfügen von Leerzeichen zwischen den

Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie die Standard-Textfarbe für diese Position

Bemerkungen und Notizen

Artikelnummer aus InsertTag

Diese Hinweise werden nicht öffentlich angezeigt

Folgende Barcode-Typen zur Auswahl:
(typenabhängig ist teilweise der Zeichensatz eingeschränkt)

2D-Barcodes

- QR-Code - einfache Fehlerkorrektur
- QR-Code - mittlere Fehlerkorrektur
- QR-Code - bessere Fehlerkorrektur
- QR-Code - beste Fehlerkorrektur
- PDF417 (ISO/IEC 15438:2006)
- Datamatrix (ISO/IEC 16022:2006)

1D-Barcodes

- Code 39 - ANSI MH10.8M-1983 - USD-3 - 3 of 9
- Code 39 + Checksumme
- Code 39 Extended
- Code 39 Extended + Checksumme
- Code 93 - USS-93
- Standard 2 of 5
- Standard 2 of 5 + Checksumme
- Interleaved 2 of 5
- Interleaved 2 of 5 + Checksumme

- Code 128 AUTO
- Code 128 A
- Code 128 B
- Code 128 C
- EAN 8
- EAN 13
- UPC-A
- UPC-E
- 5-Ziffern UPC-Based Extension
- 2-Ziffern UPC-Based Extension
- MSI
- MSI + Checksumme (module 11)
- Codabar
- Code 11
- Pharmacode
- Pharmacode TWO-TRACKS
- IMB - Intelligent Mail Barcode - Onecode - USPS-B-3200
- Postnet
- Planet
- RMS4CC (Royal Mail 4-state Customer Code) - CBC (Customer Bar Code)
- KIX (Klant index - Customer index)

Wie bei Textpositionen, können hier verschiedene Formulardaten, Texte und InsertTags verknüpft werden. Der resultierende Text wird in dem Barcode kodiert. Der Barcode wird normalerweise in der Standardfarbe ausgegeben, möchten Sie eine andere Farbe verwenden, geben Sie diese im Feld **Textfarbe** überschreiben an.

▼ Position und Attribute

Seite im PDF*

Seite, auf der die Position eingefügt werden soll

Bedingung

Die Position wird nur ausgegeben, wenn die Bedingung erfüllt ist oder die

nicht vorhanden
nicht vorhanden = nicht ausgewählt/nicht ausgefüllt.

Position in X und Y*

Position im mm von der oberen, linken Ecke. Beginnt die Angabe mit + oder

Größe des Barcodes

Wählen Sie die Größe aus.

Darunter geben Sie die Position im PDF und die Größe des Barcodes an. Zusätzlich ist es möglich, eine Bedingung für die Einbindung anzugeben, der Barcode wird nur eingebunden, wenn die Bedingung erfüllt ist.

6. Einrichten des Mailanhangs

In den Formulareigenschaften gibt es in der Auswahl der Weiterverarbeitung die Option "PDF-Datei speichern und an die E-Mail anhängen". Ist diese Weiterverarbeitung gewählt, wird die erzeugte Datei als Anhang mit der Mail mitgeschickt.

Bei Verwendung des **Notification-Centers** gibt es einen SimpleToken für das Feld „Dateianhänge via Tokens“ in der Benachrichtigung. Tragen Sie dort den Token **##form_pdfattachment##** ein, um die generierte PDF-Datei anzuhängen.

7. Verzeichnisschutz, geschütztes PDF

Um direkte Downloads der PDF-Dateien, die oft personenbezogene Daten enthalten, zu verhindern, kann das Vorlagen- und das Ablageverzeichnis in der Dateiverwaltung geschützt werden. Die Dateien sind trotzdem uneingeschränkt als Mailanhang verwendbar.

Zusätzlich kann das erstellte PDF mit einem Passwort geschützt werden. Der Schutz kann das Öffnen verhindern oder die Berechtigungen einschränken.

Anmerkung: Der PDF-Schutz ist nicht absolut sicher. Mit geeigneten Programmen kann das Passwort umgangen werden!

8. InsertTags

Die Erweiterung ersetzt InsertTags in den Positionsdaten, so dass ggf. dynamische Daten oder die Daten des angemeldeten Mitglieds verwendet werden können.

Die Erweiterung stellt auch eigene InsertTags zur Verfügung:

```
{{pdf_forms::pdfdocument}}
```

kann verwendet werden, um den Dateilink des erzeugten Dokuments in einen Download-Link einzubauen. Wenn Sie nicht das Contao-Download-Inhaltselement verwenden, muss die Datei öffentlich zugänglich sein, bei einem geschützten PDF-Verzeichnis muss der Download über das Contao-Inhaltselement erfolgen.

```
{{pdf_forms::pdfdocument::name}}
```

kann verwendet werden, um nur den Dateinamen des erzeugten Dokuments in der Antwortseite einzufügen. Das ist auch der Dateiname des PDF-Anhangs der Mail.

```
{{pdf_forms::password_random}}
```

erzeugt ein Zufalls-Passwort, z.B. als Änderungsschutz-Passwort des PDF.

```
{{pdf_forms::form_*}}
```

mit diesem InsertTag ist es möglich, übermittelte Inhalte aus einem Formularfeld, in den Formulareigenschaften im PDF-Dateinamen anzubringen. Beispielsweise eine Vorgangsnummer aus einem versteckten Tabellenfeld.

Ersetzen Sie den * durch den Namen des Formularfeldes.

9. Für Programmierer und Entwickler

Dieser Abschnitt richtet sich an Programmierer, die in eigenen Modulen Einfluss auf diese Erweiterung nehmen wollen.

Interne Feldvariablen für PDF

Neu in der Version 2.3 sind interne Feldvariablen, die man über den `pdf_formsBeforePdf`-Hook eintragen kann. Diese Variablen lassen sich dann genauso verwenden, wie Formularfelder aus dem abgesendeten Formular. Für die Möglichkeit, diese Variablen auch in den Bedingungen verwenden zu können, muss ein Eintrag in der `config/config.yaml` erfolgen, damit diese Felder in die SELECT-Auswahl hinzugefügt werden:

```
# config/config.yaml

softleister_pdfforms:
  add_condition_options: [foo, bar]
```

Im Beispiel werden die Feldvariablen **foo** und **bar** für Bedingungen verfügbar gemacht. Nach dem Eintrag in die `config.yaml`-Datei muss der Symfony-Cache gelöscht/erneuert werden.

Die Variablen und deren Werte werden dann im `pdf_formsBeforePdf`-Hook angelegt (siehe unten).

Hooks

Im Programmablauf kann man sich an verschiedenen Stellen mittels einer HOOK-Registrierung einkoppeln. Die Erweiterung **contao-pdfforms-bundle** ruft die registrierten Hooks auf, sofern Registrierungen vorhanden sind.

Folgende Hooks sind verfügbar:

pdf_formsBeforePdf

Wird nach der Datenaufbereitung aufgerufen, bevor das PDF erstellt wird. Hier können in dem übergebenen Array `$arrPDF` weitere Einträge hinzugefügt oder vorhandene modifiziert werden. Der Hook muss das `$arrPDF` als Rückgabewert zurückgeben.

Unter 'options' gibt es bisher nur 'basename:Anzahl' für die Ausgabeformatierung von Dateinamen.

Beispiel:

```
// src/EventListener/Pdf_formsBeforePdfListener.php
<?php

namespace App\EventListener;

use Contao\CoreBundle\DependencyInjection\Attribute\AsHook;

#[AsHook('pdf_formsBeforePdf')]
class Pdf_formsBeforePdfListener
{
    public function __invoke(array $arrPDF)
    {
        // beliebiger Code

        // Beispiel: Hinzufügen von internen Feldvariablen
        //         Die Variablen können im PDF genauso verwendet werden, wie Formulardaten
        //         Um das Feld auch in Bedingungen zu verwenden, ist ein Eintrag in der
        //         config/config.yaml notwendig (siehe oben)

        $arrPDF['arrFields']['foo'] = ['type'=>'text', 'value'=>1, 'orig'=>'foo',
'options'=>''];
        $arrPDF['arrFields']['bar'] = ['type'=>'text', 'value'=>'', 'orig'=>'bar',
'options'=>''];

        // Beispiel: Die Textausgabe des Upload-Feldes mit dem feldnamen 'singleupload' soll
        //         den Dateinamen und 1 letztes Verzeichnis davor im PDF eintragen.
        //         Standard ist nur der Dateiname ohne Verzeichnis
        //         Option: basename:Anzahl der Verzeichnisse davor

        if( isset( $arrPDF['arrFields']['singleupload'] ) ) {
            $arrPDF['arrFields']['singleupload']['options'] = 'basename:1';
        }
    }
}
```

```

        return $arrPDF;
    }
}

```

pdf_formsPositions

Wird bei der PDF-Erstellung für **jede Position** im Formular aufgerufen. Hier besteht die Möglichkeit, noch Daten zu manipulieren. Die Seitennummer kann nicht verändert werden, da andernfalls die Ausgabe nicht korrekt funktioniert. Als Rückgabewert wird das übergebene und ggf. modifizierte Array \$arrItem erwartet.

Beispiel:

```

// src/EventListener/Pdf_formsPositionsListener.php
<?php

namespace App\EventListener;

use Contao\CoreBundle\DependencyInjection\Attribute\AsHook;

#[AsHook('pdf_formsPositions')]
class Pdf_formsPositionsListener
{
    public function __invoke(array $arrItem, array $arrPDF)
    {
        // beliebiger Code

        return $arrItem;
    }
}

```

pdf_formsAfterPdf

Wird nach der Erzeugung, Speicherung und der Übergabe an die Formularverarbeitung aufgerufen. Hier können weitere abschließende Aktivitäten per Hook eingefügt werden. Der Hook hat keinen Rückgabewert.

Beispiel:

```

// src/EventListener/Pdf_formsAfterPdfListener.php
<?php

```

```
namespace App\EventListener;

use Contao\CoreBundle\DependencyInjection\Attribute\AsHook;

#[AsHook('pdf_formsAfterPdf')]
class Pdf_formsAfterPdfListener
{
    public function __invoke(string $pdfdatei, array $arrPDF): void
    {
        // beliebiger Code
    }
}
```

10. Troubleshooting

Hier sind einige Punkte zusammengetragen, die zu Fehlern führen könnten:

Die PDF-Vorlage kann nicht gelesen werden

Damit das Vorlagen-PDF für den PDF-Generator lesbar ist, muss es im Format der **PDF-Spezifikation 1.4 (Acrobat 5.x)** vorliegen. Neuere PDF-Versionen müssen zuvor in das ältere Format konvertiert werden.

Im Adobe Acrobat auf "Speichern unter ..." klicken, dann "Adobe PDF-Dateien, optimiert (*.pdf)" auswählen und in den Einstellungen dann "Acrobat 5.0 und höher" einstellen.

Der Text trifft nicht die richtige Stelle im Formular-PDF-Generator

Die ausgemessenen Positionen haben meist einen festen Offset, der durch die Über- und Unterlängen in den Schriftarten zustande kommen. Am einfachsten ist ein Test mit einer Position, in der man nach der Ausgabe die Abweichung von der Sollposition ermittelt. Diese Grund-Abweichung kann in den Formulareigenschaften als Grund-Offset eingetragen werden und wird dann bei der Ausgabe bei jeder Position eingerechnet.

Es gibt Felder, die im PDF-Formular nicht vorkommen, aber im Dokument trotzdem als Notizen ausgegeben werden sollen.

Geben Sie einfach eine zusätzliche Seitennummer an, wenn die Seite in der Vorlage nicht enthalten ist, wird eine Leerseite angefügt, wo die zusätzlichen Informationen in gleicher Weise ausgegeben werden können.